Як налаштувати автоматичне отримання IPадреси (DHCP) комп'ютера Windows 10

Google Q Введите поисковый запрос или URL G • Google Work.ua — c... Оголошення... (91) YouTube autoria 🐼 🕹 -V \odot ρ 0 w x∄ Q ¢

Запустіть меню « ПУСК»

Виберіть пункт «НАЛАШТУВАННЯ»



Переходимо в пункт «Мережа й Інтеренет»



Вибараємо підпункт «Ethernet»

🔶 Настройки		- 0
🕅 Домашня сторінка	Стан	
рнайти настройку _> Мережа й Інтернет ⊕ Стан @ Wi-Fi	Стан мережі Стан мережі Стан мережі Загальнодоступна мережа Комп'ютер підключено до Інтернету Якщо у вас лімітний тарифний план. ви можете зробити цю	Довідка з Інтернету Оновлення мережевого адаптера або драйвера Пошук IP-адреси Ф Отримати довідку Надати відтук
문 Ethernet 유 Комутоване э'єднання 양 Мережа VPN	мережу лімітним підключення або змінити інші властивості. Еthernet 381 МБ За останні 30 дн. Властивості Використання даних	
вуд> Режим "У літаку"	Wi-Fi (Multicast) 31.58 ГБ За останні 30 дн. 31.58 ГБ	
 ч^v мовильна точка доступу 	Властивості Використання даних Показати доступні мережі Перегляньте варіанти підключення поруч.	

На наступній вкладці переходимо на «ЗМІНИТИ НАСТРОЙКИ АДАПТЕРА»

🗲 Настройки		- 0 ×
û Домашня сторінка	Ethernet	
Знайти настройку 🔎	Multicast 3	Пов'язані настройки Змінити настройки адаптера
Мережа й Інтернет		Змінити додаткові настройки спільного доступу
🕭 Стан		Центр мережних підключень і спільного доступу
n Wi-Fi		Брандмауер Windows
문 Ethernet		
📅 Комутоване з'єднання		🙊 Отримати довідку
% Мережа VPN		Надати відгук
¤у⊃ Режим "У літаку"		
(џ) Мобільна точка доступу		
Проксі-сервер		

Далі вибираємо піктограму «Ethernet»





У вікні, що відкрилось, вибираємо «ВЛАСТИВОСТІ»

В наступному вікні, нам потрібен рядок «Протокол Інтернету версії 4 (TCP/IPv4)»

Мережа Спільний доступ Підключення через: Image: Controller Image: Broadcom Net Xtreme 57xx Gigabit Controller Image: Controller Image: Macrosoft Net Xtreme 57xx Gigabit Controller Image: Controller Image: Komnohentru, які використовуються цим підключенням: Image: Controller Image: Client for Microsoft Networks Image: Client for Microsoft Networks Image: Client for Microsoft Network State Image: Client for Microsoft Networks Image: Client for Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Image: Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Image: Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Image: Microsoft LLDP Protocol Driver Image: Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Image: Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Image: Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Image: Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Image: Microsoft Network Mittiplexor Protocol Image: Microsoft Network Mittiplexor Protocol Image: Microsoft Network Mittiplexor Protocol Image: Microsoft Network Mittiplexor Protocol Image: Microsoft Network Mittiplexor Protocol Image: Microsoft Network Mittiplexor Protocol Image: Microsoft Network Mittiplexor Protocol Image: Microsoft Network Mittiplexor Protocol Image: Microsoft Network Mittiplexor Protocol	🛛 🖗 Ether	net - властиво	сті		>
Підключення через: Вroadcom Net Xtreme 57xx Gigabit Controller Настроїти Компоненти, які використовуються цим підключенням: Client for Microsoft Networks GoS Packet Scheduler Oos Packet Scheduler Onice Протокол Інтернету версії 4 (ТСР/ІРv4) Нсталювати Видалити Властивості Опис Протокол керування передаванням/протокол Інтернету (ТСР/ІР). Стандартний протокол глобальних мереж, який забезпечує зв'язок між різноманітними сполученими мережами.	Мережа	Спільний дост	ryn		
Вroadcom Net Xtreme 57xx Gigabit Controller Настроїти Компоненти, які використовуються цим підключенням: Client for Microsoft Networks Giffer and Printer Sharing for Microsoft Networks GoS Packet Scheduler GoS Packet Scheduler Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Microsoft LLDP Protocol Driver Microsoft ILLDP Protocol Driver Microsoft ILLDP Protocol Driver Microsoft ILLDP Protocol Driver Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Microsoft LLDP Protocol Driver Microsoft ILLDP Protocol Driver Microsoft ILLDP Protocol Driver Microsoft ILLDP Protocol Driver Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft ILLDP Protocol Driver Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft ILLDP Protocol Driver Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft ILLDP Protocol Driver Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft Network Adapter Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft Net	Підключення через:				
Настроїти Компоненти, які використовуються цим підключенням: Сlient for Microsoft Networks GoS Packet Scheduler GoS Packet Scheduler Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Microsoft LLDP Protocol Driver Протокол Інтернету версії 6 (TCP/IPv6) Компонити Властивості Опис Протокол керування передаванням/протокол Інтернету (TCP/IP). Стандартний протокол глобальних мереж, який забезпечує зв'язок між різноманітними сполученими мережами.	🖵 В	roadcom NetXtre	eme 57xx Gigabit Co	ontroller	
Компоненти, які використовуються цим підключенням:	-			н	actro
Сlient for Microsoft Networks Client for Microsoft Networks GoS Packet Scheduler GoS Packet Scheduler Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Microsoft LLDP Protocol Driver Протокол Інтернету версії 6 (TCP/IPv6) Калити Видалити Властивості Опис Протокол керування передаванням/протокол Інтернету (TCP/IP). Стандартний протокол глобальних мереж, який забезпечує зв'язок між різноманітними сполученими мережами.	Компон	енти, які викор	истовуються цим і	підключен	нням:
Протокол Інтернету версії 6 (ТСР/ІРv6) Інсталювати Видалити Властивості Опис Протокол керування передаванням/протокол Інтернету (ТСР/ІР). Стандартний протокол глобальних мереж, який забезпечує зв'язок між різноманітними сполученими мережами.		File and Printer QoS Packet So Протокол Iнте Microsoft Netw Microsoft LLDP	Sharing for Microso cheduler <u>pHety Bepcii 4 (TCI</u> ork Adapter Multiple Protocol Driver	ft Network P/IPv4) exor Protoc	col
 Інсталювати Видалити Властивості Опис Протокол керування передаванням/протокол Інтернету (ТСР/ІР). Стандартний протокол глобальних мереж, який забезпечує зв'язок між різноманітними сполученими мережами. 	I	Протокол Інте	рнету версії 6 (TCI	P/IPv6)	×
Інсталювати Видалити Властивості Опис Протокол керування передаванням/протокол Інтернету (TCP/IP). Стандартний протокол глобальних мереж, який забезпечує зв'язок між різноманітними сполученими мережами.	<				>
Опис Протокол керування передаванням/протокол Інтернету (TCP/IP). Стандартний протокол глобальних мереж, який забезпечує зв'язок між різноманітними сполученими мережами.		100		Ba	астивості
	Інста	алювати	Видалити		

Після вибору, у властивостях протоколу, переконайтесь, що вибір зафіксовано на варіанті «ОТРИМАТИ ІР АВТОМАТИЧНО»

11n Network Adap...

мере	жа Спільний доступ				
	Протокол Інтернету версії 4 (ТСР/ІР	/v4) – властивості >			
	Загальні Альтернативна конфігура	ція			
Ko	Параметри протоколу IP можуть пр ваша мережа підтримує таку можли отримати параметри IP в адміністра	изначатися автоматично, якщо вість. В іншому разі слід тора мережі.			
	Отримати IP-адресу автоматич	чно V			
	О Використовувати таку IP-адре	cy:			
Ē	ІР-адреса;	+ + +			
	Маска підмережі:				
	Основний шлюз:				
	Отримати адресу DNS-сервера автоматично				
	Використовувати такі адреси І	DNS-серверів:			
	Основний DNS-сервер;				
_	Альтернативний DNS-сервер:				
	Під час виходу підтверджува	ТИ			